

Руководство по установке программно-методического обеспечения «NMR Processor»

Дистрибутив программно-методического обеспечения «NMR Processor» поставляется Заказчику на физическом носителе (Flash-накопитель), или, например, в случае проведения обновления, передаётся по сети Интернет.

Поскольку защита «NMR Processor» обеспечивается использованием физических ключей, USB-ключ передаётся Заказчику одновременно с дистрибутивом (см. рис. 1). При работе «NMR Processor» USB-ключ должен быть установлен в любой свободный USB-порт компьютера или ноутбука.



Рисунок 1. Пример используемого USB-ключа

Перед началом установки рекомендуется закрыть все работающие приложения. «NMR Processor» устанавливается с помощью программы - установщика. Во избежание возникновения проблем в процессе установки, рекомендуется производить её под учетной записью с правами администратора. В процессе установки необходимо отключить антивирусное ПО.

Запустить файл «NPSetup.exe». Далее следовать указаниям мастера установки (см. рисунки 2 - 10).




Рисунок 2.




Рисунок 3.

В процессе установки (рисунок 3), пользователь может выбрать каталог для установки программ. Каталог будет создан автоматически.




Рисунок 4.

В окне (рисунок 4) необходимо подтвердить установку. Если на компьютере, по указанному пути, уже установлена версия «**NMR Processor**», то при нажатии кнопки «**Установить**» все существующие файлы будут перезаписаны.




Рисунок 5. Процесс установки



Рисунок 6.

Для работы программы необходима установка драйверов физического ключа. Процесс установки драйверов автоматически запускается после завершения копирования основных файлов.



Рисунок 7.

Необходимо подтвердить своё согласие с условиями лицензионного соглашения (рисунок 7) и запустить процесс установки (рисунок 8).




Рисунок 8.




Рисунок 9.




Рисунок 10.

По завершении процесса установки драйверов физического ключа (рисунок 9), после нажатия кнопки «**Finish**» выводится сообщение о завершении работы мастера установки (рисунок 10).

После нажатия кнопки «Готово», в меню «ПУСК» появится программная группа ярлыков для запуска основных модулей программно-методического обеспечения «**NMR Processor**» (рисунок 11).




Рисунок 11.

Для ознакомления с функционалом программного обеспечения см. документ «**Руководство пользователя «NMR Processor»**», которое поставляется вместе с «**NMR Processor**».

Для удаления «**NMR Processor**» необходимо воспользоваться поставляемым в комплекте средством удаления «**Uninstall.exe**».

ВНИМАНИЕ! При работе с геофизическими данными пользователь должен самостоятельно заботиться об их сохранности путём создания резервных копий. В случае повреждения файлов с данными или их утраты при работе в «**NMR Processor**», а также в результате удаления программного обеспечения с компьютера, поставщик ответственности не несёт.